



MA_SM-07		Código MA_SM-07	Rev 01	
Nome do documento INSTALAÇÃO DA TURMALINA				

Elaboração		Aprovação	
Assinatura	Data	Assinatura	Data
Iago da Silva Ferreira	23/01/2024		
Nome: Iago da Silva Ferreira Cargo: Estagiário		Nome: Claudio Pontes Cargo: Diretor - DTI	


INSTALAÇÃO DA TURMALINA




Passo 1: Abra o acesso remoto do Windows - Coloque na barra de pesquisa "Acesso Remoto" e selecione a opção "Conexão de Área de Trabalho Remota".



Passo 2: Acesse as pastas da rede e procure o endereço de conexão - na conexão Turmalina os IP's para acesso estão localizados dentro da rede([\\172.20.12.12](http://172.20.12.12)) no seguinte caminho "[\\172.20.12.12](http://172.20.12.12)\Suporte\ATIVIDADES ESSENCIAIS\Turmalina (Safira)" pelo arquivo "Turmalina.png".



Passo 3: Coloque o IP do serviço requisitado - A imagem possui os caminhos para o acesso remoto do serviço do governo, anote eles e coloque na conexão de área de trabalho remota, e após coloque mostrar opções para algumas configurações como o nome de usuário para acesso no serviço o "Nome de usuário" é "turalina\" os IP's para o Turmalina listados são "10.1.2.208", "10.1.209" e "10.1.4.206" devem ser colocados no campo "Computador".



Passo 4: Modifique a autenticação do servidor - Vá na aba "Avançado" e em "Autenticação de servidor" Coloque a caixinha como "Conectar e não me avisar".



MA_SM-07


Código
MA_SM-
07

Rev
01




Nome do documento

INSTALAÇÃO DA TURMALINA



Passo 5: Salve as configurações - Na aba “Geral” Clique na opção “Salvar como...” e salve onde for melhor para o usuário e mude o nome padrão “Default” para “Turmalina”.



Passo 6(Opcional): Caso a conexão não seja salva na área de trabalho - Se não for instalado na área de trabalho crie um atalho do arquivo indo onde ele foi salvo e clicando com o mouse direito até a opção “Enviar para” e depois “Área de trabalho(Criar atalho)”.